Caja fuerte de contraseñas y generador de contraseñas

El Companion guarda sus accesos en su caja fuerte personal de aYOUne y los rellena con un clic. La caja fuerte está cifrada de extremo a extremo: las contraseñas se cifran en su navegador antes de guardarse y aYOUne no puede leerlas. Además, el Companion genera contraseñas nuevas y seguras cuando usted lo desea.

Configurar la caja fuerte

Configure su caja fuerte una sola vez en aYOUne, en Mi cuenta › Accesos. Allí define una contraseña maestra y recibe 24 palabras de recuperación. Guárdelas en un lugar seguro: solo con ellas podrá restaurar la caja fuerte si olvida la contraseña maestra.

En el Companion encontrará la caja fuerte a través del icono de la extensión, en Caja fuerte de contraseñas. Allí la desbloquea y la bloquea.

Desbloquear

Para guardar y rellenar, la caja fuerte debe estar desbloqueada. Introduzca su contraseña maestra; no sale de su dispositivo. La caja fuerte permanece desbloqueada hasta 15 minutos sin uso y después se bloquea sola. Con Bloquear ahora la bloquea al instante.

Desbloquear con huella o llave de acceso

En lugar de la contraseña maestra, puede desbloquear la caja fuerte con su huella, reconocimiento facial o el PIN del dispositivo.

Desbloquee la caja fuerte una vez con la contraseña maestra.

Haga clic en el icono de la extensión y después en Configurar huella / llave de acceso. También puede usar la tarjeta Desbloquear con huella o llave de acceso en los ajustes, en Datos y privacidad.

Confirme con su huella o con el PIN del dispositivo.

La contraseña maestra sigue siendo la vía de reserva: como mínimo cada 14 días, el Companion se la pide una vez. Si ha cambiado la contraseña maestra, vuelva a configurar la llave de acceso. Si su dispositivo o navegador no admite este tipo de desbloqueo, el Companion se lo indica y usted sigue desbloqueando con la contraseña maestra.

Guardar accesos

Cuando inicia sesión en un sitio web, una barra en la parte superior de la página pregunta ¿Guardar este acceso?. Con Guardar, el acceso se almacena cifrado en su caja fuerte; con Más tarde cierra la barra; con Nunca para este sitio, el Companion deja de preguntar allí. Si cambia una contraseña, la barra ofrece Actualizar contraseña. Si hasta ahora faltaba el nombre de usuario, Añadir lo completa en la entrada existente en lugar de crear una segunda.

La lista de sitios en los que el Companion no debe preguntar está en los ajustes, en Contraseñas: no ofrecer nunca para.

Rellenar accesos

Si hay accesos guardados para un sitio, aparece un icono en el campo de inicio de sesión. Un clic muestra los accesos disponibles y otro rellena el nombre de usuario y la contraseña. También puede hacerlo con clic derecho y Rellenar acceso, o con el atajo de teclado Ctrl + Mayús + L. El Companion nunca rellena por su cuenta, solo con su clic.

Un acceso corresponde exactamente a la dirección en la que lo guardó, incluido el puerto. Esto también vale para dispositivos de su propia red a los que accede mediante una dirección IP o una dirección local. En conexiones no cifradas (http), el Companion se lo advierte.

Edite o elimine accesos en aYOUne, en Mi cuenta › Accesos.

Generar contraseñas seguras

En los campos para una contraseña nueva, por ejemplo al registrarse o al cambiar una contraseña, aparece el icono Ø=Ý . Un clic en él, o un clic derecho en el campo con Generar una contraseña segura, propone una contraseña robusta; con su clic, el Companion la inserta. La contraseña se crea solo en su navegador y no se envía. Después guárdela en la caja fuerte como de costumbre.

He olvidado la contraseña maestra

Al desbloquear, haga clic en ¿Ha olvidado la contraseña maestra? y restaure la caja fuerte en aYOUne con sus 24 palabras de recuperación. Sin las palabras, solo queda restablecer: la caja fuerte y todas las entradas guardadas se eliminan definitivamente y usted la configura de nuevo.

Activar y desactivar

Los interruptores Guardar y rellenar contraseñas y Generar contraseñas seguras están en la configuración del Companion, en Funciones. Ambos vienen activados de fábrica; el gestor de contraseñas solo funciona cuando ha configurado una caja fuerte.

Protección de datos

Solo se guarda algo cuando usted hace clic en Guardar, y siempre cifrado. Su contraseña maestra y la clave descifrada nunca salen de su dispositivo. Una contraseña solo la recibe el campo de inicio de sesión del sitio para el que se guardó. Encontrará los detalles en la política de privacidad (https://ayoune.com/es/docs/companion/privacy-policy), apartados 2.21 y 2.22.

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-11-22 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context

Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com