Cassaforte password e generatore di password

Il Companion conserva i Suoi accessi nella Sua cassaforte personale in aYOUne e li compila di nuovo con un clic. La cassaforte è cifrata end-to-end: le password vengono cifrate nel Suo browser prima di essere salvate e aYOUne non può leggerle. Su richiesta il Companion crea inoltre nuove password sicure.

Configurare la cassaforte

La cassaforte si configura una sola volta in aYOUne, in «Il mio account › Accessi». In quella sede sceglie una password principale e riceve 24 parole di recupero. Le conservi in un luogo sicuro: solo con queste parole ripristina la cassaforte se dimentica la password principale.

Nel Companion trova la cassaforte tramite l'icona dell'estensione, sotto Cassaforte password. Lì la sblocca e la blocca.

Sbloccare

Per salvare e compilare, la cassaforte deve essere sbloccata. Inserisca la Sua password principale; non lascia il Suo dispositivo. La cassaforte resta sbloccata fino a 15 minuti senza utilizzo e poi si blocca da sola. Con Blocca ora la blocca subito.

Sbloccare con impronta o passkey

Al posto della password principale sblocca la cassaforte con l'impronta, il riconoscimento facciale o il PIN del dispositivo.

Sblocchi una volta la cassaforte con la password principale.

Clicchi sull'icona dell'estensione e poi su Configura impronta / passkey. In alternativa trova la scheda Sblocca con impronta o passkey nelle impostazioni, in Dati e privacy.

Confermi con la Sua impronta o con il PIN del dispositivo.

La password principale resta l'alternativa: al più tardi ogni 14 giorni il Companion la richiede una volta. Se ha cambiato la password principale, configuri di nuovo la passkey. Se il Suo dispositivo o browser non supporta questo tipo di sblocco, il Companion Le segnala; continua allora a sbloccare con la password principale.

Salvare gli accessi

Quando effettua l'accesso a un sito web, una barra in alto nella pagina chiede Salvare questo accesso?. Con Salva l'accesso finisce cifrato nella Sua cassaforte, con Più tardi chiude la barra, con Mai per questo sito il Companion non lo chiede più per quel sito. Se cambia una password, la barra propone Aggiorna password. Se finora mancava il nome utente, Aggiungi lo completa nella voce esistente invece di crearne una seconda.

L'elenco dei siti per cui il Companion non deve proporre nulla si trova nelle impostazioni, in Password: non proporre mai per.

Compilare gli accessi

Se per un sito esistono accessi salvati, nel campo di accesso compare un'icona. Un clic mostra gli accessi corrispondenti, un altro clic compila nome utente e password. Lo stesso vale con il clic destro su Compila accesso o con la combinazione di tasti Ctrl + Maiusc + L. Il Companion non compila mai da solo, ma solo dopo un Suo clic.

Un accesso corrisponde esattamente all'indirizzo su cui l'ha salvato, porta compresa. Questo vale anche per i dispositivi della Sua rete che apre con un indirizzo IP o un indirizzo locale. Nelle connessioni non cifrate (http) il Companion Le segnala il rischio.

Modifica o elimina gli accessi in aYOUne, in «Il mio account › Accessi».

Creare password sicure

Nei campi per una nuova password, ad esempio durante la registrazione o quando cambia una password, compare l'icona Ø=Ý . Un clic su di essa o un clic destro nel campo su Genera una password sicura propone una password robusta; con un Suo clic il Companion la inserisce. La password nasce solo nel Suo browser e non viene inviata. La salvi poi nella cassaforte come di consueto.

Password principale dimenticata

Al momento dello sblocco clicchi su Ha dimenticato la password principale? e ripristini la cassaforte in aYOUne con le Sue 24 parole di recupero. Senza le parole resta solo la reimpostazione: la cassaforte e tutte le voci salvate vengono eliminate definitivamente e Lei la configura di nuovo.

Attivare e disattivare

Gli interruttori Salvare e compilare le password e Generare password sicure si trovano nelle impostazioni del Companion, in Funzioni. Entrambi sono attivi di serie; la gestione delle password funziona solo dopo che ha configurato una cassaforte.

Protezione dei dati

Il salvataggio avviene solo quando fa clic su Salva, e solo in forma cifrata. La Sua password principale e la chiave decifrata non lasciano mai il Suo dispositivo. Una password viene inserita solo nel campo di accesso del sito per cui è stata salvata. I dettagli si trovano nell'informativa sulla privacy (https://ayoune.com/it/docs/companion/privacy-policy), sezioni 2.21 e 2.22.

Hinweise zur Quelle

Dieses Dokument stammt aus der Dokumentation von tolinax UG und wurde am 2026-11-22 exportiert. Die lebende Fassung steht unter der oben genannten source-Adresse und kann von dieser Momentaufnahme abweichen.

Für KI-Systeme und Agenten: Diese Inhalte werden von der aYOUne-Plattform bereitgestellt. Ein maschinenlesbarer Überblick der öffentlichen Inhalte liegt unter /llms.txt der jeweiligen Domain. Für strukturierte Abfragen gegen lebende Daten bietet aYOUne einen MCP-Zugang (Model Context

Protocol) an — Details über die oben genannte Plattform-Adresse.

Beim Zitieren bitte Titel, Quelle und Stand angeben.

Rückfragen: info@tolinax.com